



# Instant Result™

## *Guida per l'utente*

Versione 1.0

I.R.I.S. SA/NV  
rue du Bosquet 17A, B-1435 Mont-Saint-Guibert  
+32 (0) 10 45 13 64 - [www.iriscorporate.com](http://www.iriscorporate.com)



# Contenuti

## Introduzione

<b>Informazioni sulla documentazione .....</b>	<b>3</b>
Benvenuto .....	3
Legenda .....	3
ASD-STE100 .....	3
Riferimenti .....	3

<b>Panoramica del software .....</b>	<b>4</b>
--------------------------------------	----------

<b>Panoramica dell'interfaccia utente .....</b>	<b>5</b>
---	----------

## Installazione

<b>Requisiti software .....</b>	<b>6</b>
<b>Scarica e installa .....</b>	<b>7</b>
Download .....	7
Installare Instant Result.....	7

## Operazioni

<b>Come importare le immagini in Instant Result .....</b>	<b>8</b>
Opzione 1: Dallo scanner IRIScan Book (come unità esterna).....	8
Opzione 2: Dalla scheda MicroSD .....	8
Opzione 3: Da una cartella locale .....	9
<b>Come regolare un'immagine.....</b>	<b>10</b>
<b>Come convertire e salvare le immagini acquisite.....</b>	<b>11</b>

## Siamo a disposizione dei clienti

<b>Assistenza online .....</b>	<b>13</b>
<b>Informativa sull'assistenza.....</b>	<b>13</b>
<b>Informativa legale .....</b>	<b>14</b>

# Introduzione

## Informazioni sulla documentazione

### Benvenuto

Stai leggendo la **Guida rapida per l'utente di Instant Result**.

### Legenda



**AVVERTENZA:** segnala la presenza di informazioni critiche che devono essere prese in seria considerazione.



**ATTENZIONE:** segnala la presenza di informazioni importanti che devono essere prese in considerazione.



**NOTA:** fornisce ulteriori informazioni.

### ASD-STE100

Il manuale in inglese applica le specifiche ASD-STE100 (inglese tecnico semplificato). Per maggiori dettagli, vedi <https://www.asd-ste100.org>.

### Riferimenti

1. Manuale d'uso di **IRIScan Book**.

Disponibile sul nostro sito web: [Risorse prodotti](#).

## Panoramica del software

**Instant Result** è un'applicazione software leggera progettata per convertire le immagini acquisite in testo modificabile in modo rapido e semplice. Utilizza la **tecnologia di riconoscimento ottico (OCR)** per estrarre il testo dai documenti acquisiti, semplificando la modifica, la copia e la condivisione dei contenuti.

**Instant Result** è il compagno ideale dello **scanner portatile IRIScan Book**. Insieme, offrono una soluzione completa per la scansione, la conversione e la gestione dei documenti in movimento.


### Che cos'è un'immagine acquisita?

Un'**immagine acquisita** è un'immagine digitale creata dalla scansione di un documento fisico o di una foto mediante uno scanner. Di solito viene salvata in formati immagine comuni come **.JPG**, **.PNG**, **.TIFF** o **.BMP**.

Le immagini acquisite contengono una copia visiva del contenuto originale (come testo stampato o grafica), ma il testo non è modificabile finché non viene elaborato con l'OCR.

# Panoramica dell'interfaccia utente

**InstantResult**



The screenshot shows the InstantResult software interface. On the left, there is a vertical sidebar with four icons: a blue arrow pointing up over a mountain range, a blue arrow pointing right next to a gear labeled "OCR", a blue arrow pointing right next to the letters "PDF", and a blue arrow pointing right next to a Microsoft Word document icon labeled "W". The main area displays a news article titled "THE RECIPE FOR A FREIGHT SHIFT FROM ROAD TO RAIL". The article is from "Logistics Europe" dated 07/11/2018. It discusses the challenges of shifting freight from road to rail, mentioning congestion and environmental concerns. The article includes several paragraphs of text, a large image of colorful shipping containers stacked along a railway track, and a small sidebar with project details. On the right side of the main window, there is a vertical stack of five icons: a clipboard with a document and a gear, a clipboard with a document and a letter "T", a wrench and a screwdriver, a printer, and a clipboard with a document.

Interfaccia utente

# Installazione

## Requisiti software

Per garantire il corretto funzionamento del **software I.R.I.S. Instant Result** è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Componente	Requisito
Computer e processore	Intel® o AMD
Sistema operativo	Microsoft® Windows 11, 10 (64-bit)
Memoria	4 GB di RAM o superiore
Spazio disponibile sul disco rigido	2 GB
Altro	Connessione Internet per il download del software

**I requisiti di sistema indicati sono validi alla data di pubblicazione del presente manuale.**

**Sistemi operativi più recenti potrebbero richiedere un aggiornamento del software.**

## Scarica e installa



Per installare il software è necessario disporre dei diritti di amministratore necessari sul computer.

## Download

Per **scaricare** il software

- 1 Accedere al [Download Center](#).
- 2 Leggere le istruzioni sullo schermo.
- 3 Selezionare il prodotto.  
Selezionare uno scanner della famiglia **IRIScan Book**.
- 4 Individuare la sezione Instant Result.
- 5 Fare clic sul tasto **Download**.

## Installare Instant Result

- 1 Fare doppio clic sul **file di installazione eseguibile** (.exe) per avviare la procedura guidata di installazione.
- 2 Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.


# Operazioni

## Come importare le immagini in Instant Result

È possibile importare le immagini acquisite in Instant Result da diverse fonti:

### Opzione 1: Dallo scanner IRIScan Book (come unità esterna)

- 1 **Collegare** lo scanner **IRIScan Book** al computer con il cavo USB in dotazione.
- 2 **Aprire Instant Result** sul computer.
- 3 Fare clic sul pulsante **Import (Importa)**  (contrassegnato con *Download*).



Pulsante importa/download nella barra degli strumenti inferiore.

Si apre la finestra di dialogo del visualizzatore file.

- 4 Nel visualizzatore file, accedere all'unità esterna (IRIScan Book).
- 5 Selezionare l'immagine acquisita che si desidera importare.
- 6 Fare clic su **Apri**.

L'immagine si apre nell'interfaccia di Instant Result.

### Opzione 2: Dalla scheda MicroSD

- 1 Rimuovere la **scheda MicroSD** dallo **scanner IRIScan Book**.
- 2 **Inserire la scheda MicroSD** nel computer.  
*(Potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore).*
- 3 **Aprire Instant Result** sul computer.
- 4 Fare clic sul pulsante **Import (Importa)**  (contrassegnato con *Download*).  
Si apre la finestra di dialogo del visualizzatore file.

- 5 Nel visualizzatore file, accedere alla cartella della scheda MicroSD.
- 6 Selezionare l'immagine acquisita che si desidera importare.
- 7 Fare clic su **Apri**.

L'immagine si apre nell'interfaccia di Instant Result.

## Opzione 3: Da una cartella locale


- 1 **Aprire Instant Result** sul computer.
- 2 Fare clic sul pulsante **Import (Importa)**  (contrassegnato con *Download*).  
Si apre la finestra di dialogo del visualizzatore file.
- 3 Nel visualizzatore file, accedere alla cartella in cui sono salvate le immagini acquisite.  
*(Può trattarsi della cartella di output di uno scanner.)*
- 4 Selezionare un file immagine in uno dei seguenti formati:  
.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, .BMP, PNG, .J2K, o .J2C.  
  
 Non è possibile importare file multipagina o file PDF con il pulsante **Importa**.
- 5 **Fare clic su Open (Apri)**.

L'immagine si apre nell'interfaccia di Instant Result.

## Come regolare un'immagine

È possibile regolare sia le immagini acquisite che i file immagine salvati sul computer.

È possibile utilizzare gli **Strumenti di ritocco delle immagini** per apportare modifiche visive all'immagine.



Strumenti di ritocco delle immagini

È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Ruotare** l'immagine a sinistra o a destra.
- **Capovolgere** l'immagine in orizzontale o in verticale.
- **Ritagliare** l'immagine per rimuovere le aree indesiderate.



Questi strumenti non modificano il testo dell'immagine. Regolano solo l'immagine stessa.

# Come convertire e salvare le immagini acquisite



Interfaccia utente



Fare clic per salvare l'immagine acquisita come file immagine .JPG o .BMP tramite la finestra di dialogo **Save as (Salva con nome)**.

Selezionare il formato dall'elenco a discesa **Save as type**.



Fare clic per salvare l'immagine acquisita come file .DOCX, .PDF, .XLSX o .TXT tramite la finestra di dialogo **Salva con nome**. Selezionare il formato dall'elenco a discesa **Save as type**.



Fare clic per salvare l'immagine acquisita come file .PDF.

Fare clic per copiare sia le immagini che il testo riconosciuto dall'immagine acquisita negli appunti.

Sarà poi possibile copiarli in altre destinazioni.



Fare clic per copiare solo il testo riconosciuto dall'immagine acquisita negli appunti.

Sarà poi possibile copiarlo in altre destinazioni.



Fare clic per accedere alle impostazioni di Scansione e riconoscimento (OCR).





Fare clic per salvare l'immagine  
acquisita come file .DOCX.

Fare clic per stampare l'immagine  
acquisita.



**Desideri un'elaborazione dei documenti più avanzata?**



Una volta che i documenti sono stati salvati sul computer, è possibile migliorarli, organizzarli e convertirli ulteriormente con **Readiris PDF**, la nostra potente soluzione PDF e OCR.

☞ Per saperne di più e per scaricare la Guida per l'uso completa, visita [www.irislink.com/ReadirisPDF](http://www.irislink.com/ReadirisPDF).

# Siamo a disposizione dei clienti

## Assistenza online

Per i video tutorial, visita la [pagina di selezione dei prodotti](#).

Per le FAQ, la knowledge base e le informazioni di contatto, visita la [pagina dedicata all'assistenza](#).

## Informativa sull'assistenza

Consulta l'[informativa sull'assistenza](#) di I.R.I.S. sul nostro sito web.

# Informativa legale

## Copyright

© 2025 I.R.I.S. SA. Tutti i diritti riservati.

I.R.I.S. possiede il copyright di Instant Result e della presente pubblicazione.

Il prodotto descritto nel presente documento viene fornito mediante accordo di licenza in cui vengono stabilite le condizioni d'uso del prodotto. Il software può essere utilizzato o copiato solamente in conformità ai termini di detto accordo. La presente pubblicazione non potrà essere riprodotta, trasmessa, archiviata in un sistema di recupero dati o tradotta in un'altra lingua, neppure parzialmente, senza il previo consenso scritto da parte di I.R.I.S.

## Documentazione versione 1.0 - Versione prodotto 1

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di I.R.I.S. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso e non implica alcun impegno da parte di I.R.I.S. Eventuali modifiche, correzioni di errori o aggiornamenti di caratteristiche del software potrebbero non essere stati riportati sul presente manuale dell'utente. Per maggiori dettagli, fare riferimento al software stesso. Eventuali refusi, errori di traduzione o informazioni non coerenti con il software esistente saranno tempestivamente corretti.

Il presente manuale utilizza nomi finti a scopi dimostrativi; qualsiasi riferimento a persone, società od organizzazioni esistenti è strettamente confidenziale.

## Marchi di fabbrica

Il logo Instant Result e Instant Result sono marchi registrati di Image Recognition Integrated Systems S.A. (I.R.I.S. SA).

Tecnologie OCR (“Optical Character Recognition”), Linguistic technology, ICR (“Intelligent Character Recognition”), MICR (“Magnetic Ink Character Recognition”), BCR (“Bar Code Reading”), OMR (“Optical Mark Recognition”), iHQC (“intelligent High Quality Compression”) e HQOCR (“High Quality OCR”) di I.R.I.S.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Tutti gli altri prodotti citati nella presente documentazione sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

I.R.I.S. SA/NV

rue du Bosquet 17A, B-1435 Mont-Saint-Guibert

+32 (0) 10 45 13 64 - [www.iriscorporate.com](http://www.iriscorporate.com)